

CashCOMM

Anleitung zum Umstellung der Kommunikationsschnittstelle von «HMI-Internetbanking» auf «LinthConnect»

Sehr geehrter CashCOMM-Nutzer

Sie haben sich für die Nutzung der Software-Lösung «CashCOMM» entschieden.

In der beiliegenden Anleitung werden wir Ihnen die wichtigsten Schritte zur Umkonfiguration des Programms auf die neue «Kommunikationsschnittstelle» aufzeigen.

Für weiteren Support stehen Ihnen die Mitarbeitenden des Electronic Banking Supports unter der Telefonnummer

0848 00 01 43

Montag bis Freitag durchgehend von 8 bis 18 Uhr

Zur Verfügung.

Sie können uns ebenfalls eine E-Mail an die folgende Adresse senden:

e-banking@banklinth.ch


Wir bemühen uns, Ihnen dieses schnellstmöglich zu beantworten.

Freundliche Grüsse
Bank Linth LLB AG


1. Starten / Öffnen Sie wie gewohnt das Software-Programm:
«CashComm»



2. Klicken Sie in der Hauptnavigation oben auf «Extras»




3. Wählen Sie im Untermenü «Banken/Post verwalten....» aus.



4.

Erfassen Sie im Suchfeld «Clearing-Nummer» den Wert «**8731**» [1] und klicken Sie anschliessend oben Links auf das **Lupe-Symbol** [2].


5.

Führen Sie auf der Zeile «8731 | Bank Linth | ..» [3] einen Doppelklick aus.

6.

Klicken Sie in der Ausgabemaske auf das Dropdown-Feld «Server-Typ».

Clearing-Nr.	8731	gelöscht	<input type="checkbox"/>
Bank-Name	Bank Linth		
Strasse	Zürcherstrasse 3		
PLZ / Ort	8730	Uznach	
Land	CH		
Telefon 1	055 285 71 11		
Telefon 2			
Fax	055 285 72 17		
Server-Typ	HMI Internetbanking		
TCP/IP-Adresse	linthbanking.banklinth.ch		
Auth. Path	linthAuthentication		
Client Path	linthClientCustomer/bf		
CLX.Sentinel			
Vertrags-Nr.	123456		
Passwort	*****	Kontrolle	*****
DTA-ID			
Postkonto	30-038170-0		
SWIFT	LINS CH 23XXX		
	<input checked="" type="checkbox"/> Einzelbelastungsanzeige		
<input type="button" value="Ok"/>		<input type="button" value="Abbrechen"/>	


7.
Wechseln Sie in der Dropdown-Liste
von

alt «HMI Internetbanking»

auf

neu: **ComfortLink**


Den Eintrag «Comfortlink» finden Sie
am Schluss der Dropdown-Liste.




8.
Ausgabemaske die
identischen Werte wie im Abbild rechts
enthalten.

Entfernen Sie bitte allfällige Einträge in
den Pfad-Spalten

> Client Path
> CLX-Sentinel

Bestätigen Sie den Vorgang durch Drü-
cken der  - Taste.



TCP/IP-Adresse:
<https://linthbanking3.banklinth.ch/alvier-ibanking/comfortLinkService>


Auth.Path
<https://linthbanking3.banklinth.ch/alvier-authen/authenticatorService>

9.

Klicken Sie links in der Navigation auf «Verbindung aufbauen».

10.

Ersetzen Sie das bestehende Passwort durch dasjenige, welches Ihnen von der Bank Linth LLB AG mitgeteilt worden ist.



Verbindung aufbauen

Bank/Post: Bank Linth 8730 Uznach

TCP/IP-Adresse: https://linthbanking3.banklinth.ch/alvieribanking/com

Streichlisten-Nr.: []

Vertrags-Nr.: []

Passwort: [] Passwort speichern

Optionen

BESB-Dateien abholen Ab: [] Bis: []

Zahlungsgate(e)n übermitteln Dateien auswählen...

Keine Belastungsanzeige

Einzelanzeige

Sammelanzeige mit Details

Sammelanzeige ohne Details

Bankenstamm aktualisieren

Kontostände aktualisieren Abholen ab: []

Währungskurse aktualisieren

[] Fenster nach Datenübertragung automatisch schliessen

Ok Abbrechen